

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 104 Платье ●●●

**Размеры 36, 38, 40, 42, 44**  
Длина от талии 100 см.

### Вам потребуется:

Вискозная ткань с принтом 2,90 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин формбанд; эластичная лента 0,75–0,80–0,80–0,85–0,90 м шириной 2,5 см; эластичная лента 0,45–0,45–0,50–0,50–0,50 м шириной 5 мм.

**Рекомендуемые ткани:** легкие, мягко струящиеся платяные ткани.

### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

### Припуски:


На швы и по срезам – 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах (1,5 см).

### Раскрой:

- |   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| 21  | Лиф переда со сгибом   | 1x |
| 22  | Лиф спинки со сгибом   | 1x |
| 23  | Волан переда со сгибом | 1x |
| 24  | Волан спинки со сгибом | 1x |
| а) 4 детали втачного пояса (из которых 2х – внутренние детали) длиной по 50–52–54–56–58 см и шириной по 6 см, включая припуски; |                        |    |
| б) 2 бретели длиной по 38–39–40–41–42 см и шириной по 4 см, включая припуски;   |                        |    |
| с) 2 полотнища юбки (переднее и заднее) длиной по 103 см и шириной по 103–105–107–109–111 см, включая припуски.                 |                        |    |



**Выкройка с черными контурами на листе выкройки А**  
Детали 21–24  
размер 36  
размер 38  
размер 40  
размер 42  
размер 44



**Флизелин формбанд:** приутюжить вдоль среза горловины лифа переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

### Пошив:

■ На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На лифе платья выполнить боковые швы, контрольная метка 1. На воланах переда и спинки стачать боковые срезы, контрольная метка 2. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Припуск по нижнему срезу волана заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Каждую бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Продольные срезы стачать на расстоянии 1 см от сгиба. Припуски шва срезать близко к строчке. Бретель вывернуть, приутюжить и отстрочить в край.

■ По одному концу бретелей приметать с изнаночной стороны к верхнему срезу лифа переда между поперечными метками.

■ Верхний срез волана приколоть с изнаночной стороны к верхнему срезу лифа платья лицевой стороной к изнаночной стороне, совместив боковые швы. Проложить строчку по размеченной линии шва, закрепляя бретели. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах, на углах верхнего среза переда срезать наискосок. Волан отвернуть на лицевую сторону, бретели отвернуть вверх, верхний край платья приутюжить. Для кулиски спинки вдоль верхнего края спинки проложить строчку по разметке, начав/закончив у боковых швов. Узкую эластичную ленту вдеть с помощью английской булавки в кулиску спинки, концы эластичной ленты притачать точно в боковые швы. Длина кулиски в готовом виде составляет 39–41–43–45–47 см.

■ На внешнем втачном поясе выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Детали внутреннего втачного пояса стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Открытые короткие срезы заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см. Детали втачного пояса сложить изнаночными сторонами, продольные срезы сметать, совместив боковой шов/заутюженные срезы внутреннего пояса с боковыми швами внешнего пояса.

■ Пояс притачать к нижнему срезу лифа платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ На юбке выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Верхний срез юбки присборить до длины втачного пояса, для этого на расстоянии 1,2 см и 1,8 см от среза проложить машинные строчки крупными стежками. Верхний срез юбки стянуть на нижних нитках строчек присборивания. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.


■ Юбку притачать к нижнему срезу пояса, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе.

■ Широкую эластичную ленту вдеть в пояс через открытые заутюженные срезы внутреннего пояса. Длина кулиски в готовом виде – 70–74–78–82–86 см.

■ Нижний срез юбки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см, подвернуть вдвое и застрочить.

### План раскладки

Вискозная ткань с принтом шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.